

Area de Laboratorio	INSTRUCCIÓN PARA EL PACIENTE	Edición: 1 Pág.: 1 de 2 IP_SEMEN01
	RECOGIDA DE SEMEN PARA CONTROL POSTVASECTOMIA	

### **1. Breve Información:**

Este procedimiento explica las condiciones de recogida y transporte del semen para su análisis, y permite el registro de datos e incidencias de recogida y entrega.

### **2. Material necesario que le entregarán en el Centro**

Frasco estéril de 100 ml de boca ancha y tapón de rosca.

### **3. Preparación previa del paciente:**

Evitar las relaciones sexuales al menos 3 y como máximo 7 días antes de la obtención de la muestra.

Es necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde la vasectomía, y que haya eyaculado un mínimo de veinte veces desde la intervención.

### **4. Procedimiento de recogida y transporte:**

Es muy importante analizar la muestra en un tiempo inferior a las 2 horas tras la eyaculación, por lo que puede recogerla en su domicilio siempre que nos garantice su entrega en el área de extracciones antes de los 60 minutos desde la eyaculación. En caso de no poder garantizar este tiempo, debe recogerla en el Hospital donde se le facilitará un espacio privado en el área de extracciones.

Obtenga la muestra de semen por masturbación y recoja toda la cantidad directamente sobre el recipiente, nunca sobre preservativos, pues la mayoría de ellos contienen agentes espermicidas.

Cierre bien el envase y rotúlelo con su nombre y la hora exacta de la recogida.

Mantenga el envase a una temperatura cercana a la corporal (lo más cercano al cuerpo) hasta el momento de la entrega. EN NINGUN CASO HA DE METER LA MUESTRA EN LA NEVERA NI SITUARLA PROXIMA A UNA FUENTE DE CALOR ARTIFICIAL (CALEFACION DEL COCHE O DOMICILIO)

### **5. Entrega de la muestra:**

En cualquiera de los 2 casos (recogida en domicilio o en el Hospital) en cuanto tenga la muestra entréguela al personal de extracciones (no tiene que esperar).

Comente al profesional que recepcione la muestra cualquier incidencia en la recogida o transporte y entréguele la segunda hoja con los datos a rellenar por el paciente completos.

<b>Area de Laboratorio</b>	<b>INSTRUCCIÓN PARA EL PACIENTE</b>	Edición: 1 Pág.: 2 de 2 <b>IP_SEMEN01</b>
	<b>RECOGIDA DE SEMEN PARA CONTROL POSTVASECTOMIA</b>	

DATOS A RELLENAR POR EL PACIENTE

Nombre del paciente: \_\_\_\_\_

Fecha de recogida de la muestra de semen: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Hora de recogida de la muestra de semen: \_\_\_\_:\_\_\_\_

Días desde la última eyaculación: \_\_\_\_\_

Tiempo transcurrido desde la vasectomía: \_\_\_\_\_

Lugar de recogida: DOMICILIO:                       HOSPITAL:

Incidencias de la recogida (pérdida de una porción, etc):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DATOS A RELLENAR POR EL LABORATORIO

Hora de recepción de la muestra: \_\_\_\_\_

Nº de petición (pegar etiqueta): \_\_\_\_\_

Volumen:                      ml

pH:

Recuento:                      millones de espermatozoides / ml

Observaciones:

TEL / Analista: