

	INSTRUCCIÓN PARA EL PACIENTE	IP 003
	RECOGIDA DE ORINA PARA AC.VANILMANDELICO, CATECOLAMINAS y METANEFRIAS	

1. Breve Información:

Este procedimiento expone las normas de la recogida de TODA la orina que el paciente produce en un período exacto de 24 horas para su posterior análisis en el laboratorio.

2. Material necesario que se le entregará en el Centro:

Contenedor plástico opaco 3 L con ácido clorhídrico fumante 37% (15 mL).

Nota: No recoja este material hasta 1 semana antes del día de la prueba.

Precauciones especiales:

ATENCIÓN! El líquido del contenedor es corrosivo, provoca quemaduras por salpicaduras en ojos, piel y mucosas e irritación de las vías respiratorias por inhalación. Mantener fuera del alcance de los niños.



- Evitar el contacto con la piel, ojos y mucosas. En caso de contacto lavar abundantemente con agua corriente.
- No inhalar: En caso de inhalación: respirar aire fresco.

No ingerir. En caso de ingestión accidental, evitar vómitos, beber agua abundantemente.

En cualquiera de estos casos telefonee inmediatamente al Centro Nacional de Toxicología (tfn.91-5620420), explique lo sucedido y especifique la composición del líquido, o acuda al Servicio de Urgencias más próximo, con este papel.

3. Preparación del paciente previa a la recogida de la orina:

72 horas antes a la recogida de la orina evitar la ingesta de café, plátanos, chocolate así como de los siguientes medicamentos: Vitamina B, la alfa metildopa, los inhibidores de la MAO y la COMT y los relacionados con la hipertensión.

Si Vd. está tomando alguna medicación es posible que interfiera en el análisis. Le rogamos, consulte con su médico la posibilidad de evitarla durante los 3 días previos y durante el día de recogida de la orina.

4. Procedimiento de recogida, conservación y transporte:

	INSTRUCCIÓN PARA EL PACIENTE	IP 003
	RECOGIDA DE ORINA PARA AC.VANILMANDELICO, CATECOLAMINAS y METANEFRIAS	

Precaución en la recogida: Como el contenedor contiene ácido, no orine directamente sobre él para evitar salpicaduras. Orine sobre un orinal u otro recipiente limpio y después vuelque todo su contenido en el contenedor de plástico con ácido.

- Comience la RECOGIDA exactamente el día antes de venir al HOSPITAL:
- A las 7 de la mañana, orine en el servicio, descartando esta primera micción. NO RECOJA aún esa orina en el contenedor.
- A partir de ese momento y DURANTE EL DIA Y LA NOCHE orine siempre en un orinal o en un recipiente limpio y trasvase luego su contenido al contenedor
- Conserve el contenedor bien cerrado en un lugar refrigerado.
- A las 7 de la mañana del día siguiente, ORINE Y RECOJA ESTA ULTIMA ORINA dentro del contenedor.
- Cierre el contenedor asegurándose que la tapa queda bien cerrada.
- IDENTIFIQUE el contenedor con su nombre y apellidos.

Mantenga el contenedor refrigerado hasta el momento de acudir al centro. Ese mismo día acuda por la mañana, a la hora convenida, al mostrador de recepción de muestras del área de extracciones del Hospital y entregue el contenedor debidamente cerrado e identificado.

No dude consultar en el Centro cualquier información adicional que necesite