

	INSTRUCCIÓN PARA EL PACIENTE	IP 033
	TEST DE STAMEY	

1. Material Necesario:

Cuatro contenedores estériles de boca ancha.

2. Modo de realizar la toma de muestra:

2.1 Preparación:

- Si la muestra que se va a enviar es líquido seminal (SEMEN) se deberá tener abstinencia sexual, al menos 5 días antes de la recogida de la muestra. (consultar con servicio de urología)
- La prueba comienza con la primera orina de la mañana.
- Con los envases cerrados se rotularán con los números del 1 al 4, nombre y apellidos del paciente y fecha y hora de recogida.
- Nunca se rotulará o etiquetarán las tapas de los envases.
- Retraer el prepucio totalmente hacia atrás y lavar glande y prepucio con agua y jabón, aclarar con agua abundante y secar con gasas estériles o agua limpia.
- Evitar tocar y manchar los envases o las tapas por su parte interna una vez abiertos.

Nº X
Nombre
Apellidos
Fecha
Hora

2.2 Recogida:

- En envase nº 1 se recogerán los primeros 5-10 mL de orina emitidos ("orina fracción primera" que se corresponde con la muestra uretral).
- Continuar orinando en el inodoro hasta vaciar aproximadamente más de la mitad de la vejiga y recoger en el envase nº 2 otros 5-10 mL de orina ("orina fracción media" que se corresponde con la muestra vesical).
- Desechar última parte de la micción en el inodoro y recoger muestra de semen, mediante masturbación, en el envase nº 3
- En el envase nº 4 (orina post eyaculación) se procederá a la recogida de los primeros 5-10 mL de orina que se emitan inmediatamente después de la eyaculación.

ORINA FRACCIÓN PRIMERA Primeros 5-10 mL de orina	ORINA FRACCIÓN MEDIA 5-10 mL de orina después de vaciar la mitad de la vejiga	SEMEN post masturbación	MUESTRA DE ORINA POST-EYACULACIÓN 5-10 mL de orina post eyaculación.
Contenedor nº 1	Contenedor nº 2	Contenedor nº 3	Contenedor nº 4

<http://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/otrosdeinteres/seimc-dc2013-LibroInfecciondeltractoUrinario.pdf>

No dude consultar en el Centro cualquier información adicional que necesite